



# MAGic 13

## Sneltoetsenlijst

Freedom Scientific Benelux  
Tweelingenlaan 136  
7324 BP Apeldoorn

T 055 323 0907  
E [info@freedomscientific.nl](mailto:info@freedomscientific.nl)  
W [www.freedomscientific.nl](http://www.freedomscientific.nl)

# MAGic sneltoetsen

**Opmerking:** - Standaard is de **MAGic-toets** de **CAPS LOCK** toets op uw toetsenbord. Aan sommige functies in MAGic zijn geen toetscombinaties toegewezen. U kunt voor deze functies sneltoetsen definiëren met behulp van het Toetsenbordbeheer.

## Algemeen

Omschrijving	Algemene sneltoetsen
Start MAGic	<b>CTRL+ALT+M</b> (standaard sneltoets – kan worden veranderd met behulp van de Opstartwizard)
Minimaliseer/herstel de MAGic gebruikersinterface	<b>MAGic-toets+U</b>
Toets doorgeven	<b>MAGic-toets+3</b>
Schermbereiniging	<b>MAGic-toets+ESC</b>
Open het MAGic Contextmenu	<b>MAGic-toets+APPLICATIE-toets</b> of <b>MAGic-toets+RECHTER MUISKLIK</b>
Snel-Instellingen	<b>MAGic-toets+O</b>
Schakel Navigatiesneltoetsen Aan/Uit	<b>MAGic-toets+Z</b>
Voeg tekst toe aan huidige inhoud van klembord	<b>MAGic-toets+WINDOWS-toets+C</b>
Start Scriptbeheer (alleen beschikbaar voor MAGic Pro Scripting editie)	<b>INSERT+0</b>

## Algemene gelaagde sneltoetsen

Druk en laat los **INSERT+SPATIEBALK**, gevolgd door een van de onderstaande sneltoetsen om de actie uit te voeren. (Om de modus van de gelaagde sneltoetsen te verlaten, druk **ESC**, **SPATIEBALK**, **TAB**, of **ENTER**.)

Omschrijving	Algemene sneltoetsen
Spraak dempen	<b>S</b>
Start Research It	<b>R</b>
Schermafdruck van het gehele scherm	<b>CTRL+C</b> gevolgd door <b>S</b>
Schermafdruck van actief venster	<b>CTRL+C</b> gevolgd door <b>W</b>
Klembordtekst Bekijken	<b>C</b>

## Vergroting, weergaven, en accentueringen

Omschrijving	Sneltoetsen voor vergroting, weergaven, en accentueringen
Vergroting verhogen	<b>MAGic-toets+NUM PLUS</b> of <b>CTRL+ISGELIJK</b> of <b>MUISWIEL OMHOOG</b> (scrol het wielje omhoog of van u af terwijl u de <b>MAGic-toets</b> indrukt)
Vergroting verlagen	<b>MAGic-toets+NUM MIN</b> of <b>CTRL+MIN</b> of <b>MUISWIEL OMLAAG</b> (scrol het wielje omlaag of naar u toe terwijl u de <b>MAGic-toets</b> indrukt)
Vergroting aan/uit	<b>MAGic-toets+DELETE</b>

Omschrijving	Sneltoetsen voor vergroting, weergaven, en accentueringen
Wissel tussen 1x vergroting en huidige vergroting	<b>MAGic-toets+SHIFT+DELETE</b> of <b>MAGic-toets+MIDDEN MUISKLIK</b> (Druk het scrolwiel in terwijl u de MAGic-toets indrukt)
Schakel naar de volgende vergrotingsweergave	<b>MAGic-toets+NUM SLASH</b>
Schakel naar de vorige vergrotingsweergave	<b>MAGic-toets+SHIFT+ NUM SLASH</b>
Verander de letterafroning (HD tekst, Klassiek of Geen)	<b>MAGic-toets+CTRL+F</b>
Kleurinstellingen aan/uit	<b>MAGic-toets+F12</b>
Cursorinstellingen aan/uit	<b>MAGic-toets+F8</b>
Muisinstellingen aan/uit	<b>MAGic-toets+F4</b>
Schakel focusaccentueringen aan/uit	<b>MAGic-toets+F</b>

## Schuiven en schermbewegingen

Omschrijving	Sneltoetsen voor schuiven en schermbewegingen
Schuif rechts	<b>MAGic-toets+PIJL RECHTS</b>
Schuif links	<b>MAGic-toets+PIJL LINKS</b>
Schuif omlaag	<b>MAGic-toets+PIJL OMLAAG</b>
Schuif omhoog	<b>MAGic-toets+PIJL OMHOOG</b>
Verhoog snelheid tijdens schuiven	<b>NUM PLUS</b>

Omschrijving	Sneltoetsen voor schuiven en schermbewegingen
Verlaag snelheid tijdens schuiven	<b>NUM MIN</b>
Ga naar linker rand van scherm	<b>MAGic-toets+HOME</b>
Ga naar rechter rand van scherm	<b>MAGic-toets+END</b>
Beweeg Locator naar bovenkant van het scherm	<b>MAGic-toets+PAGE UP</b>
Beweeg Locator naar onderkant van het scherm	<b>MAGic-toets+PAGE DOWN</b>
Verplaats naar begin van de volgende regel (tijdens het schuiven)	<b>ENTER</b>

## Volgen

Omschrijving	Sneltoetsen voor volgen
Focus volgen aan/uit	<b>MAGic-toets+R</b>
Verplaats beeld naar muispijl	<b>MAGic-toets+NUM 5</b>
Verplaats beeld naar cursor	<b>SHIFT+MAGic-toets+NUM 5</b>
Muis volgt beeldscherm	<b>CTRL+INSERT+NUM MIN</b>

## Cursorverplaatsing

Omschrijving	Sneltoetsen voor cursorverplaatsing
Verplaats cursor naar muispijl	<b>INSERT+NUM PLUS</b>

Omschrijving	Sneltoetsen voor cursorverplaatsing
Verplaats muispijl naar cursor	<b>INSERT+NUM MIN</b>

## Locator modus

Omschrijving	Sneltoetsen voor locator modus
Start Locator	<b>MAGic Key+F10</b>
Stop locator en verplaats beeld naar de gekozen locatie	<b>ENTER</b>
Stop Locator zonder het vergrootte beeld te verplaatsen	<b>ESC</b>
Beweeg Locator naar links	<b>PIJL LINKS</b>
Beweeg Locator naar rechts	<b>PIJL RECHTS</b>
Beweeg Locator naar boven	<b>PIJL OMHOOG</b>
Beweeg Locator naar beneden	<b>PIJL OMLAAG</b>
Beweeg Locator naar linkerrand van het scherm	<b>HOME</b>
Beweeg Locator naar rechterraand van het scherm	<b>END</b>
Beweeg Locator naar bovenkant van het scherm	<b>PAGE UP</b>
Beweeg Locator naar onderkant van het scherm	<b>PAGE DOWN</b>

## Snelkader

Omschrijving	Sneltoetsen voor snelkader
Snelkader Aan/uit	<b>MAGic-toets+Q</b>
Stel linkerbovenhoek van het frame in	<b>CAPSLOCK+[ (vierkante haak openen)</b>
Stel rechteronderhoek van het snelkader in	<b>MAGic-toets+VIERKANTEHAAK SLUITEN</b>
Maak kader om huidig besturingselement	<b>MAGic-toets+VIERKANTEHAAK OPENEN (tweemaal snel)</b>
Open Snelkaderbeheer	<b>MAGic-toets+9</b>

## Spraak

Omschrijving	Sneltoetsen voor spraak
Spraak onderbreken	<b>CTRL</b>
Wissel tussen Volledige Spraak of Spraak Op Commando	<b>MAGic-toets+F3</b>
Spraaksnelheid verhogen en opslaan	<b>WINDOWS-toets+ALT+ CTRL+PAGE UP</b>
Spraaksnelheid verhogen - Tijdelijk	<b>ALT+CTRL+PAGE UP</b>
Spraaksnelheid verlagen en opslaan	<b>WINDOWS-toets+ALT+ CTRL+PAGE DOWN</b>
Spraaksnelheid verlagen - Tijdelijk	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN</b>
Stemprofielen	<b>MAGic-toets+F11</b>
Taal kiezen	<b>WINDOWS-toets+CTRL+L</b>

Omschrijving	Sneltoetsen voor spraak
Schermecho	<b>INSERT+S</b>
Selecteer breedsprakigheidsschema	<b>INSERT+ALT+S</b>



## Document en tekst lezen

**Opmerking:** Bij het gebruik van sneltoetsen voor het lezen van documenten en teksten leest MAGic vanaf de huidige positie van de muisaanwijzer als u de muis beweegt. Als u de invoegcursor beweegt, zal MAGic vanaf de positie van de invoegcursor lezen.

Omschrijving	Sneltoetsen voor document en tekst lezen
Alles lezen vanaf locatie (alles voorlezen)	<b>INSERT+PIJL OMLAAG</b> of <b>MAGic-toets+A</b> of <b>MAGic-toets+LINKER</b> <b>MUISKLIK</b>
Doorspoelen tijdens voorlezen	<b>PIJL RECHTS</b>
Terugspoelen tijdens voorlezen:	<b>PIJL LINKS</b>
Verhoog en bewaar nieuwe stemsnelheid tijdens Alles-Lezen	<b>PAGE UP</b>
Verlaag en bewaar nieuwe stemsnelheid tijdens Alles-Lezen	<b>PAGE DOWN</b>
Lees huidig venster (leest vanaf het begin van het documentvenster)	<b>INSERT+PIJL OMLAAG</b> (tweemaal snel)
Lees geselecteerde tekst	<b>INSERT+SHIFT+PIJL OMLAAG</b>
Lees huidig teken	<b>NUM 5</b>
Lees huidig woord	<b>MAGic-toets+ALT</b> of <b>INSERT+NUM 5</b>
Spel huidig woord	<b>MAGic-toets+ALT</b> (tweemaal snel) of <b>INSERT+NUM 5</b> (tweemaal snel)

<b>Omschrijving</b>	<b>Sneltoetsen voor document en tekst lezen</b>
Lees volgend woord	<b>INSERT+PIJL RECHTS</b>
Lees vorig woord	<b>INSERT+PIJL LINKS</b>
Selecteer volgend woord	<b>INSERT+SHIFT+PIJL RECHTS</b>
Selecteer vorig woord	<b>INSERT+SHIFT+PIJL LINKS</b>
Lees huidige regel	<b>MAGic-toets+L of INSERT+PIJL OMHOOG</b>
Lees volgende regel	<b>PIJL OMLAAG</b>
Lees vorige regel	<b>PIJL OMHOOG</b>
Lees tot cursor	<b>INSERT+HOME</b>
Lees vanaf cursor	<b>INSERT+PAGE UP</b>
Lees huidige zin	<b>MAGic-toets+S</b>
Lees volgende regel	<b>MAGic-toets+CTRL+S</b>
Lees huidige paragraaf	<b>MAGic-toets+P</b>
Lees volgende alinea	<b>MAGic-toets+CTRL+P of CTRL+PIJL OMLAAG</b>
Lees vorige alinea	<b>MAGic-toets+ALT+P of CTRL+PIJL OMHOOG</b>
Lees inhoud van klembord	<b>MAGic-toets+X</b>
Vluchtig Lezen	<b>INSERT+CTRL+PIJL OMLAAG</b>
Voorkeuren Vluchtig Lezen	<b>INSERT+CTRL+SHIFT+PIJL OMLAAG</b>

## Tekstvenster

Omschrijving	Sneltoetsen voor dialoogvensters
Schakel Tekstvenster in of uit	<b>MAGic-toets+CTRL+V</b>
Wissel positie van Tekstvenster	<b>MAGic-toets+CTRL+PIJL OMLAAG</b>
Schuif rechts	<b>MAGic-toets+CTRL+PIJL RECHTS</b>
Schuif links	<b>MAGic-toets+CTRL+PIJL LINKS</b>
Wissel Tekstvenster tussen monitors	<b>WINDOWS-toets+CTRL+PIJL RECHTS</b>

## Lezen van dialoogvensters

Omschrijving	Sneltoetsen voor lezen van dialoogvensters
Lees titelbalk	<b>MAGic-toets+T of INSERT+T</b>
Lees onderkant venster	<b>INSERT+PAGE DOWN</b>
Lees bovenste regel van venster	<b>INSERT+END</b>
Meld standaardknop in dialoogvenster	<b>INSERT+E</b>
Meld prompt en tekst	<b>MAGic-toets+TAB of INSERT+TAB</b>
Lees huidige toegangstoets	<b>SHIFT+NUM 5</b>

## Toetsecho

Omschrijving	Sneltoetsen voor toetsecho
Loop door de opties voor hoofdlettermelding	<b>MAGic-toets+F2</b>
Loop door de opties voor toetecho	<b>INSERT+2</b>

## Muisecho

Omschrijving	Sneltoetsen voor muisecho
Muisecho aan/uit	<b>MAGic-toets+M</b>

**Opmerking:** De opties voor muisecho zijn: lees regel, lees woord of muisecho uit.

## Lezen van tabellen

Omschrijving	Sneltoetsen voor lezen van tabellen
Lees huidige cel	<b>ALT+CTRL+NUM 5</b>
Cel naar rechts	<b>ALT+CTRL+PIJL RECHTS</b>
Cel naar links	<b>ALT+CTRL+PIJL LINKS</b>
Cel omlaag	<b>ALT+CTRL+PIJL OMLAAG</b>
Cel omhoog	<b>ALT+CTRL+PIJL OMHOOG</b>
Eerste cel	<b>ALT+CTRL+HOME</b>
Laatste cel	<b>ALT+CTRL+END</b>
Eerste cel in kolom	<b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL OMHOOG</b>
Laatste cel in kolom	<b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL OMLAAG</b>

Omschrijving	Sneltoetsen voor lezen van tabellen
Lees eerste cel in rij	<b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL LINKS</b>
Lees laatste cel in rij	<b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS</b>

## Tabelmodus

Druk en laat los **INSERT+SPATIEBALK**, gevolgd door de letter T om de tabelmodus te activeren. In de Tabelmodus zijn de onderstaande sneltoetsen beschikbaar voor navigeren en lezen van tabellen. (om de Tabelmodus te verlaten, druk **ESC**, **SPATIEBALK**, **TAB**, of **ENTER**.)

Omschrijving	Sneltoetsen in Tabelmodus
Toon sneltoetsen die beschikbaar zijn in deze gelaagde modus	<b>SHIFT+SLASH</b>
Ga naar bovenliggende cel	<b>PIJL OMHOOG</b> of <b>ALT+CTRL+PIJL OMHOOG</b>
Ga naar onderliggende cel	<b>PIJL OMLAAG</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS</b>
Ga naar vorige cel	<b>PIJL LINKS</b> of <b>ALT+CTRL+PIJL LINKS</b>
Ga naar volgende cel	<b>PIJL RECHTS</b>
Lees huidige cel	<b>NUM 5</b> of <b>ALT+CTRL+NUM 5</b> of <b>ALT+KOMMA</b>
Ga naar het begin van de huidige rij	<b>HOME</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL LINKS</b>

Omschrijving	Sneltoetsen in Tabelmodus
Ga naar het einde van de huidige rij	<b>END</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS</b>
Ga naar de eerste cel in de tabel	<b>CTRL+HOME</b> of <b>ALT+CTRL+HOME</b>
Ga naar de laatste cel in de tabel	<b>CTRL+END</b> of <b>ALT+CTRL+END</b>
Ga naar de bovenkant van de huidige kolom	<b>CTRL+PIJL OMHOOG</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL OMHOOG</b>
Ga naar de onderkant van de huidige kolom	<b>CTRL+PIJL OMLAAG</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+PIJL OMLAAG</b>
Ga naar het begin van de huidige rij	<b>CTRL+PIJL LINKS</b>
Ga naar het einde van de huidige rij	<b>CTRL+PIJL RECHTS</b>
Ga naar de volgende tabel	<b>CTRL+ENTER</b> of <b>ALT+CTRL+ENTER</b>
Ga naar de vorige tabel	<b>CTRL+SHIFT+ENTER</b> of <b>ALT+CTRL+SHIFT+ENTER</b>
Lees huidige rij	<b>SHIFT+PIJL OMHOOG</b> of <b>WINDOWS-toets+KOMMA</b>
Lees vanaf huidige cel	<b>SHIFT+PAGE UP</b>
Lees tot huidige cel	<b>SHIFT+HOME</b>
Lees huidige kolom	<b>SHIFT+NUM 5</b> of <b>WINDOWS-toets+PUNT</b>
Lees tot onderkant van kolom	<b>SHIFT+PAGE DOWN</b>

Omschrijving	Sneltoetsen in Tabelmodus
Lees vanaf bovenkant van kolom	<b>SHIFT+END</b>
Terug naar vorige cel	<b>WINDOWS-toets+J</b> of <b>CTRL+SHIFT+WINDOWS-toets+J</b>

## Navigatiesneltoetsen

Omschrijving	Navigatiesneltoetsen
Schakel Navigatiesneltoetsen Aan/Uit	<b>MAGic-toets+Z</b> of <b>INSERT+Z</b>
Volgend Keuzerondje	<b>A</b>
Volgende knop	<b>B</b>
Volgende Combobox	<b>C</b>
Volgend invoerveld	<b>E</b>
Volgend formulierelement	<b>F</b>
Volgende graphic	<b>G</b>
Volgende kop (druk 1 - 6 op de cijferrij om naar de volgende kop op dat niveau te springen)	<b>H</b>
Volgende lijst	<b>L</b>
Volgende paragraaf	<b>P</b>
Ga naar het hoofdgebied van een pagina	<b>Q</b>
Volgend gebied	<b>R</b>
Volgende tabel	<b>T</b>

Omschrijving	Navigatiesneltoetsen
Volgend selectievakje	<b>X</b>
Volgend OnMouseOver	<b>PUNTKOMMA</b>
Spring naar cel	<b>CTRL+WINDOWS-toets+J</b>

## Algemene gelaagde sneltoetsen

Druk en laat los **MAGic-toets+SPATIEBALK** of **INSERT+SPACEBAR**, gevolgd door onderstaande sneltoetsen om de actie uit te voeren.

Omschrijving	Multi-Monitor sneltoetsen
Volledige Spraak of Spraak Op Commando	
Start Research It	<b>R</b>
Schermafdruck van het gehele scherm	<b>CTRL+C</b> gevolgd door <b>S</b>
Schermafdruck van actief venster	<b>CTRL+C</b> gevolgd door <b>W</b>
Klembordtekst Bekijken	<b>C</b>

## Multi-Monitor

Omschrijving	Multi-Monitor sneltoetsen
Wissel focus tussen monitoren	<b>MAGic-toets+SHIFT+D</b>
Beperkt de muisaanwijzer tot de actieve monitor	<b>MAGic-toets+SHIFT+R</b>
Verplaats het actieve programmavenster naar de andere monitor, links of rechts	<b>WINDOWS-toets+SHIFT+PIJL RECHTS</b> of <b>WINDOWS-toets+SHIFT+PIJL LINKS</b>



Omschrijving	Multi-Monitor sneltoetsen
Weergave Vastzetten	<b>MAGic-toets+SHIFT</b> (druk en houd vast en sleep de muis om de muisaanwijzer tussen schermen te bewegen zonder scrollen van scherminhoud)
In Overzichtsmodus schakelt u de muis- cursor-, kleur- en focusaccentueringen aan of uit op de monitor die niet vergroot is.	Druk en houd vast <b>MAGic-toets+SPATIEBALK</b> , en druk dan <b>D</b> gevolgd door <b>E</b> .

## Foutrapportage en herstel

Omschrijving	Foutrapportage en herstel sneltoetsen
Verstuur foutrapport (MAGic sluit af, herstart, en verstuurt dan het rapport)	<b>INSERT+WINDOWS-toets+F4</b>
Herstel MAGic	<b>MAGic-toets+WINDOWS-toets+F8</b>

Het laatst bijgewerkt: 04/06/2015