



# Referentie voor Sneltoetsen

Sneltoetsen voor Desktop,  
Laptop en Aanraakschermen



Dit boekje geeft een lijst met de nuttigste sneltoetsen voor het werken met Dolphin SuperNova. Er zijn 3 uitgaven van SuperNova:



Vergroting



Vergroting en Spraak



Vergroting en Schermlezer

Een volledige lijst met alle sneltoetsen voor uw SuperNova software kunt u vinden in de gebruiker handleiding. Om de handleiding te openen drukt u op F1 of klikt u op de knop "Help" in het SuperNova Regelpaneel. Om context help te krijgen en een lijst met beschikbare sneltoetsen tijdens het gebruik van bepaalde applicaties drukt u op CAPS LOCK + F1 wanneer u zich binnen de applicatie bevindt.

De meeste gebruikers houden de standaard Dolphin sneltoetsen-set aan omdat de meest populaire Spraakinstructies kunnen worden uitgevoerd door middel van een enkele toetsdruk. Wanneer bij een sneltoets de omschrijving "NUMERIEK" wordt vermeld, betekent dit dat de toegewezen toets zich bevindt op het numerieke gedeelte van het toetsenbord, dat is het blok met toetsen dat meestal aan de rechterkant van het toetsenbord is geplaatst. Op een laptop zijn de Numerieke toetsen meestal beschikbaar door de FN toets ingedrukt te houden. Wanneer de Numerieke toetsen niet of moeilijk te gebruiken zijn raden we aan om de Laptop toetsenbord set te gebruiken. Door dit document heen worden Laptop sneltoetsen die verschillen van de desktop sneltoetsen aangegeven binnen vierkante haken.

## Kiezen van het Toetsenbord ontwerp en de sneltoetsen set

Als SuperNova is gestart opent u het SuperNova Regelpaneel door de toets CONTROL ingedrukt te houden en dan op de SPATIEBALK te drukken. Druk daarna op ALT + A om het menu "Algemeen" te openen, druk op T om het dialoog "Toetsenbord en Sneltoetsen" te openen waarin u kunt kiezen uit: Toetsenbord ontwerp, Toetsenbord taal en gewenste sneltoetsen-set. Druk vervolgens op OK om eventuele veranderingen op te slaan en het dialoog te sluiten.

## Aan de slag met SuperNova

### Het starten van SuperNova

Supernova

LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + S

Demo installatie (naast een volledige installatie)

LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + D



## Algemeen



Open het SuperNova Regelpaneel	LINKER CONTROL + SPATIE	
SuperNova verlaten	CAPS LOCK + F4	
Dolphin Help	CAPS LOCK + F1	
Volgende toets doorlaten naar Windows	LINKER CONTROL + 7	[CAPS LOCK + 3]

## Vergroter

### Vergroter voorkeuren



Vergroter Aan/Uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK ENTER	[ALT + 0]
Groter	LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS	[ALT + IS GELIJK]
Kleiner	LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS	[ALT + MINUS]
Verplaatsen	RECHTER CONTROL + PIJL OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS	
Weergave (Volledig scherm/Gesplitst scherm/Vast venster/Vergrootglas/Aanpassend Vergrootglas)	LINKER CONTROL + NUMERIEK 7	[ALT + SHIFT + M]
Kleurenschema Aan/Uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK 0	[ALT + SHIFT + C]

### Lichtkrant



Start Lichtkrant vanaf Cursor	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 2	[ALT + SHIFT + L]
Start/Stop Rollen	SPATIEBALK	
Rolsnelheid veranderen	PIJL OMHOOG/OMLAAG	
Spring vooruit/achteruit	PIJL RECHTS/LINKS	
Lichtkrant verlaten	ESCAPE	

### Meerdere Monitors



Schakel van Monitor	CAPSLock + MIDDELSTE MUISKNOP	
Windows instructie om applicaties tussen monitors te verplaatsen	WINDOWSTOETS + SHIFT + PIJL LINKS/RECHTS	

## Stem voorkeuren



Stem Aan/Uit	LINKER CONTROL + 0	[ALT + CONTROL + 0]
Harder	LINKER CONTROL + IS GELIJK	[ALT + CONTROL + IS GELIJK]
Zachter	LINKER CONTROL + MINUS	[ALT + CONTROL + MINUS]
Sneller	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + IS GELIJK	[ALT + CONTROL + PAGINA OMHOOG]
Langzamer	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + KOPPELTEKEN	[ALT + CONTROL + PAGINA OMLAAG]
Volgende Synthesizer	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + VIERKANT HAAK SLUITEN	[CONTROL + CAPS LOCK + S]
Volgende taal	LINKER CONTROL + PUNT	[CONTROL + CAPS LOCK + L]
Spraak stoppen	LINKER CONTROL	

## Tekst lezen (Druk meerdere keren op deze toetsen voor het spellen of extra info.)



Teken	NUMERIEK 4	[CAPS LOCK + PIJL LINKS]
Woord	NUMERIEK 5	[CAPS LOCK + PIJL RECHTS]
Regel	NUMERIEK 6	[CAPS LOCK + PIJL OMHOOG]

## Meer tekst lezen (Druk meerdere keren voor het spellen of extra info.)



Geselecteerde tekst	NUMERIEK 1	[SHIFT + CAPS LOCK + PIJL OMLAAG]
Regel tot Cursor	LINKER SHIFT + NUMERIEK 1	[CAPS LOCK + HOME]
Regel vanaf Cursor	LINKER SHIFT + NUMERIEK 2	[CAPS LOCK + END]

## Documenten lezen



Lees voor vanaf hier	NUMERIEK PLUS	[CAPS LOCK + PIJL OMLAAG]
Klik en lees vanaf hier	MIDDELSTE MUISKNOP	
Stop Lees vanaf hier	LINKER CONTROL	
Doc Lezer venster openen	CAPS LOCK + NUMERIEK PLUS	[ALT + SHIFT + D]

## Delen van vensters lezen



Hele venster	NUMERIEK 9	[CAPS LOCK + B]
Focus	NUMERIEK 0	[CAPS LOCK + PIJL OMHOOG]
Statusbalk	NUMERIEK 2	[CAPS LOCK + PAGINA OMLAAG]
Waar ben ik? (Venstertitel en Focus)	NUMERIEK 7	[CAPS LOCK + PAGINA OMHOOG]

## Extra Spraak



Toetsomschrijving Aan/Uit	CAPS LOCK + /	[CAPS LOCK + 1]
Tijd en datum	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK /	[CAPS LOCK + F12]
Batterij Status	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK PLUS	[SHIFT + CAPS LOCK + B]

## Instelling meldingen



Bij typen (Tekens/Woorden/Beide/Geen)	CAPS LOCK + PUNTKOMMA	[CAPS LOCK + 2]
Spraak breedsprakigheid (Laag/Gemiddeld/Hoog)	CAPS LOCK + IS GELIJK	[CAPS LOCK + V]

## Aanraakschermen

### Bewerkingsbewegingen



Verplaats de vergroting over het scherm	1 vinger verplaatsen in een richting
Spreek de tekst uit op de vingerpositie (niet in SuperNova Vergroting)	1 vinger druk en houdt ingedrukt
Vergrotingsfactor verhogen	2 vingers spreiden
Vergrotingsfactor verlagen	2 vingers knijpen
SuperNova Aanraakbalk weergeven/verbergen	3 vingers enkele tik
Vergroter aan/uit	3 vingers dubbel tikken

De Dolphin Cursor maakt toegang via het toetsenbord mogelijk, bij applicaties die normaal de muis gebruiken. Scherm leestoetsen blijven beschikbaar als de Dolphin Cursor Aan staat. SuperNova schakelt de Dolphin Cursor automatisch aan in applicaties zoals een webbrowser, wanneer de Applicatie cursor wordt beperkt of niet beschikbaar is. Dit automatische gedrag kan worden gewijzigd via het SuperNova Regelpaneel in het Spraak > Geavanceerde Opties dialoog.

## Dolphin Cursor ★★★

Dolphin Cursor Aan/Uit	NUMERIEK MINUS	[CAPS LOCK + Z]
Dolphin Cursor naar Applicatie Cursor	NUMERIEK STER	[CAPS LOCK + MINUS]

## Navigeren en Selecteren met de Dolphin Cursor ★★★

Om tekst te selecteren met de Dolphin Cursor voegt u SHIFT toe aan de volgende instructies. Druk dan op CONTROL + C om tekst te kopiëren naar het Windows klembord.

Volgend/Vorig Teken of Regel	PIJLTOETSEN	
Volgend/Vorig Woord	LINKER CONTROL + PIJL RECHTS/LINKS	
Start/Einde Regel	HOME/END	
Start/Einde Document of Venster	LINKER CONTROL + HOME/END	
Volgend/Vorig Element inclusief Links	TAB/SHIFT + TAB	
Volgend/Vorig Venster	LINKER CONTROL + TAB/LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + TAB	
Cel naar Cel binnen een Tabel	CAPS LOCK + PIJLTOETSEN	[ALT + CONTROL + PIJLTOETSEN]

## Dolphin Cursor Snelle Navigatietoetsen ★★★

Gebruik bij het doorlopen van webpagina's deze toetsen om naar het volgende object te gaan, Voeg de SHIFT toets toe om naar het vorige.

ARIA Markering	;	Kop	H	Specifiek Kop niveau	1-6
Alinea	P	Tabel	T	Link	K
Tekstgebied	E	Knop	B	Keuzerondje	R
Aankruisvak	X				

Meer snelle navigatietoetsen zijn beschikbaar om te helpen bij het doorlopen van webpagina's/andere applicaties. Druk op CAPS LOCK + F1, als u in de applicatie bezig bent, om de volledige lijst met beschikbare sneltoetsen te bekijken.

## Dolphin Cursor Muisbewerking



Klik links op actuele Link of Element	INSERT	[CAPS LOCK + 8]
Klik rechts op actuele Link of Element	DELETE	[CAPS LOCK + 9]
Muis aanwijzer naar de Dolphin Cursor	RECHTER CONTROL + DELETE	[CAPS LOCK + IS GELIJK]
Sleep met Linker muisknop	RECHTER CONTROL + HOME	[CONTROL + CAPS LOCK + 8]
Sleep met rechter muisknop	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + HOME	[CONTROL + CAPS LOCK + 9]
Plakken	RECHTER CONTROL + END	[CONTROL + CAPS LOCK + 7]

## Item Zoeker



**NOOT: Sommige lijsten zijn niet beschikbaar bij bepaalde Office applicaties en webbrowsers.**

Openen Item Zoeker	CAPS LOCK + TAB	
Koppen	CAPS LOCK + 2	[CAPS LOCK + F6]
Links	CAPS LOCK + 1	[CAPS LOCK + F7]
Systeemplade symbolen	CAPS LOCK + 0	[CAPS LOCK + F11]

## Braille



Braille Aan/Uit	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 0	[CONTROL + CAPS LOCK + 0]
Braille Breedspakigheid	LINKER SHIFT + CAPS LOCK + IS GELIJK	[CONTROL + CAPS LOCK + V]

Braille instructies toegewezen aan knoppen op uw Braille eenheid afhankelijk van merk en model. Gebruik de Toetsomschrijving modus om de knopfuncties te ontdekken van de door u gebruikte Braille eenheid.



Druk op **CAPS LOCK + F1** in een willekeurige app (Word, Outlook enz) en het Help menu van SuperNova biedt het volgende: basis tips en handleiding, nuttige sneltoetsen voor de app, alsook handige SuperNova sneltoetsen.



De Dolphin website bevat een reeks aan nuttige bronnen, inclusief zelfstudie video's, SuperNova zelfstudies en een regelmatig bijgewerkte Kennisbank. Bezoek [www.YourDolphin.com/support](http://www.YourDolphin.com/support)



Voor meer ondersteuning heeft Dolphin een toegewijd ondersteuningsteam dat getraind is om u te helpen bij SuperNova vragen.

**GB & Rest van de wereld**  
Tel: +44 (0)1905 754765  
Email: [support@yourdolphin.com](mailto:support@yourdolphin.com)

**Noord Amerika**  
Tel: 1 888 519 4694  
Email: [supportus@yourdolphin.com](mailto:supportus@yourdolphin.com)



Als u SuperNova heeft aangeschaft bij een internationale leverancier van Dolphin, neem dan met deze leverancier contact op voor ondersteuning. Bezoek [www.YourDolphin.com/dealers](http://www.YourDolphin.com/dealers) om de leverancier van SuperNova bij u in de buurt te vinden.